

zappitiTM

Manuel d'utilisation

Manuel d'utilisation v2.8.2.0

Introduction

Zappiti Media Center est une application logicielle sous Windows développée par HD LAND permettant de générer des jaquettes pour les films et les séries TV. Zappiti™ est compatible avec les PC Home Cinéma (PCHC) et permet d'exporter le système de jaquettes sur les certains lecteurs multimédia tels que les Zappiti Player ou les lecteurs multimédia de la marque Dune HD.

Le principe de fonctionnement est le suivant : vous téléchargez le logiciel Zappiti™ sur votre ordinateur PC (ou un mac avec émulateur PC) et vous indiquez où se trouvent vos fichiers de films, séries TV et musiques* dématérialisés. Le logiciel Zappiti™ va ensuite analyser les fichiers et récupérer automatiquement les Jaquettes (posters) et informations diverses via des bases de données Internet en fonction du nom du fichier. Zappiti™ est capable également de trier automatiquement les films dans des catégories. Si vous êtes sur PC, Zappiti™ permet ensuite de lancer la lecture des contenus multimédia via le lecteur « MPC Home Cinéma ».

Si vous avez un lecteur multimédia, Zappiti™ devra exporter des données afin de générer une interface autonome sur le disque dur qui sera utilisé sur votre lecteur (ou sur un serveur NAS en réseau).

NOTE : La fonction d'export Dune HD est réservée aux utilisateurs ayant acheté leur lecteur Dune HD chez l'un des [revendeurs Dune HD certifiés Zappiti™](#). Néanmoins, l'export iTunes (pour iPhone, iPad et iPod touch est accessible à tous. L'application optionnelle iPhone / iPad permet aussi bien de contrôler un lecteur Dune HD que votre ordinateur Home Cinéma. Pour les questions relatives à l'utilisation de l'app Zappiti pour iPhone, veuillez consulter la rubrique dédiée sur le site officiel [zappiti.com](#). Les Zappiti Player sont fournis d'office avec une licence (quelque soit le revendeur). Pour l'enregistrement de Zappiti™, veuillez consulter le paragraphe « Exportation » ou consulter l'onglet « Aide » du site « [zappiti.com](#) ».

Avant de vous lancer, nous vous conseillons vivement de lire l'intégralité de ce manuel.

**Zappiti Musique est réservé aux utilisateurs de PCHC et de Zappiti Player.*



Principe général de fonctionnement avec un PC Home Cinéma (PCHC) :

1. Organiser et renommer les fichiers en prenant soin de séparer les films et les séries TV.
2. Installer et lancer l'application Zappiti™ sur votre PC.
3. Dans Zappiti Media Center, indiquez où se trouve vos films en utilisant l'assistant de configuration.
4. Cliquer sur « Scanner » (affichage de la liste de vos films).
5. Cliquer sur « Scraper tout » (récupération de jaquettes).
6. Zappiti Media Center est prêt à être utilisé. Pour lancer la lecture de l'un de vos films, cliquez simplement sur sa fiche descriptive. Zappiti™ lancera alors la lecture au travers du lecteur MPC HC.

Note : dans le cas d'une utilisation évoluée avec l'application pour iPhone/iPad, veuillez suivre la procédure indiquée sur le site officiel (onglet « iPhone »). Vous pourrez ainsi contrôler le lancement de vos fichiers multimédia et leur lecture directement depuis l'application Zappiti™ pour iPhone / iPad.

Principe général de fonctionnement avec un lecteur multimédia Dune HD ou Zappiti Player:

1. Organiser et renommer les fichiers en prenant soin de séparer les films et les séries TV.
2. Connecter le disque dur de votre lecteur multimédia (ou votre NAS) à votre ordinateur .
3. Installer et lancer l'application Zappiti™ sur votre PC.
4. Configurer Zappiti™ en utilisant l'assistant de configuration.
5. Cliquer sur « Scanner » (affichage de la liste de vos films).
6. Cliquer sur « Scraper tout » (récupération de jaquettes).
7. Cliquer sur « Export Dune » (export de l'interface Zappiti). – nécessite de s'enregistrer
8. Débrancher le disque dur et le connecter sur votre lecteur multimédia.
9. Sur le lecteur Dune HD ou Zappiti Player, cliquer sur l'icône du disque dur puis sur le dossier « _Zappiti ». Le système de navigation par jaquettes Zappiti™ est lancé ! Il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion réseau sur votre lecteur multimédia pour faire fonctionner le système de jaquettes. Zappiti™ est totalement autonome.

Note : dans le cas d'une utilisation évoluée avec l'application pour iPhone/iPad, veuillez suivre la procédure indiquée sur le site officiel « zappiti.com » (onglet « iPhone »).

Principales fonctionnalités :

- Scan automatique des fichiers
- Récupération automatique des Jaquettes et infos des films, séries TV et musique*
- Possibilité de changer les Jaquettes et d'éditer les infos manuellement
- Possibilité d'utiliser plusieurs disques durs ou plusieurs disques réseaux (NAS)
- Multi-langues
- Choix par ordre alphabétique / catégorie
- Groupes de films
- Simple d'utilisation
- Application iPhone / iPad en option (payante) avec moteur de recherche et télécommande virtuelle

**Zappiti Musique est réservé aux utilisateurs de PCHC et de Zappiti Player.*

ASSISTANCE

Malgré tous nos efforts de publication de tutoriels (forums), manuels d'utilisations et vidéos explicatives (onglet « aide » du site « zappiti.com »), il est possible que certains utilisateurs n'arrivent pas à paramétrer correctement Zappiti™, en particulier lors de configurations particulières. Si c'est votre cas, sachez que HD LAND propose une assistance payante. Veuillez nous contacter pour plus de détail au 01 44 69 29 00 ou consultez la fiche descriptive du service à l'adresse suivante :

<http://www.hdland.fr/lecteurs-multimedias/1681-forfait-formation-zappiti.html>

Pré-requis

Pour pouvoir utiliser Zappiti™ avec un lecteur Dune HD, vous devez impérativement avoir au minimum le firmware Dune version « 100413_1555 ». Vous trouverez les mises à jour firmware ici : <http://dune-hd.com/firmware>. Si vous avez un Zappiti Player, vous pouvez utiliser Zappiti™ quelque soit votre version de firmware. Néanmoins, nous vous recommandons vivement d'installer la dernière version. Si vous n'avez aucun lecteur multimédia, vous pouvez utiliser Zappiti Media Center sur votre PC Home Cinéma (PC sous Windows) et cela de manière totalement gratuite (hors plug-ins optionnels). Quelque soit votre cas, vous devez disposer d'un PC sous Windows ou à défaut d'un MAC avec un émulateur PC installé tel que « Parallels Desktop » ou Bootcamp. **Il est également nécessaire d'avoir une connexion Internet sur votre ordinateur.** Attention ! Zappiti™ prend beaucoup de ressources Internet. Il est donc impératif de quitter toutes les applications Internet et en particulier les logiciels de partage ou de téléchargement de fichiers tels que BitTorrent ou NewsGroups qui prennent généralement beaucoup trop de bande passante pour en laisser suffisamment à Zappiti™. Si vous ne respectez pas ces conditions, il est fort probable que vous rencontrerez de forts ralentissements, en particulier lors de l'analyse d'un grand nombre de fichiers.

Enfin, le dossier Utilisateur ainsi que tous ses sous-dossiers doivent être configurés en « Lecture / écriture » dans Windows. Pour vérifier cela, cliquez-droit sur le dossier portant le nom de votre utilisateur et sélectionnez l'option « Propriétés ». Dans l'onglet « Général », la case « Lecture seule » doit être décochée. Si ce n'est pas le cas, décochez-là et cliquez sur le bouton Appliquer. Patientez jusqu'à la fin de l'opération puis cliquez sur le bouton « OK » pour refermer la fenêtre.

Note à l'attention des utilisateurs de lecteurs DUNE HD / Zappiti Player

ATTENTION ! Zappiti™ ne reconnaît pas les chemins d'accès (lancement des films impossible) lorsque l'affichage des fichiers cachés est autorisé sur le lecteur Dune HD ou Zappiti Player. Il est impératif de verrouiller l'accès aux fichiers cachés dans les réglages du lecteur Dune HD ou Zappiti Player.

IMPORTANT ! Organisation des fichiers

Tous vos fichiers films, séries TV et musiques doivent être placés dans 3 dossiers distincts. Vos films doivent être placés dans un dossier nommé « Films », et vos séries TV doivent être placées dans un dossier nommé « Series ». De la même manière, les fichiers de type « Musique » doivent être placés dans un dossier dédié nommé « Musiques ». Nous vous recommandons également de n'utiliser qu'un seul dossier film afin de faciliter la configuration bien qu'il soit possible d'en avoir plusieurs. Dans le ou les dossiers films, tous vos fichiers peuvent être placés en vrac mais il vous est permis d'utiliser des sous-dossiers. Néanmoins, nous vous recommandons de ne pas utiliser de sous-dossiers pour les films dans la mesure du possible. Evitez également de nommer vos dossiers « _Films »,

« _Series » et « _Musiques ». Le caractère « _ » est en effet réservé au dossier d'accès à Zappiti. Le dossier d'accès à Zappiti utilise le caractère « _ » afin d'être affiché en premier dans la liste des fichiers. Cela permet d'éviter d'avoir à défiler plusieurs pages dans le cas où le disque dur contiendrait beaucoup de fichiers ou dossiers au premier niveau (racine).

Nommage des fichiers

FILMS : Idéalement, les fichiers doivent être correctement nommés avec uniquement le titre du film (en anglais ou en français). Il est indispensable de bien séparer les mots. Les espaces et les majuscules sont autorisés. Les autres caractères spéciaux comme les apostrophes sont à éviter. Les caractères de type point, trait d'union ou underscore sont autorisés. Vous pouvez ajouter la date de la sortie du film à la fin du nom afin d'améliorer la recherche. Ex. : « The.Green.Horse.1978.mkv » ou « The Green Horse 1978.mkv ». *Si un film n'est pas trouvé, veuillez vous reporter au paragraphe « Film non trouvé », situé plus loin dans ce manuel.*

Attention ! *Dans le cas de Blu-ray sauvegardés en structure de dossiers, il est impératif d'avoir la structure complète pour un fonctionnement normal. Votre dossier principal doit être nommé avec le titre de votre film. À l'intérieur de ce dossier doivent se trouver les dossiers BDMV et CERTIFICATE. Dans le cas de DVD sauvegardés en structures de dossiers, il est impératif d'avoir la structure complète pour un fonctionnement normal. Votre dossier principal doit être nommé avec le titre de votre film. À l'intérieur de ce dossier doit impérativement se trouver un dossier VIDEO_TS.*

Attention ! *Pour une question de nombre de caractères limités pour le chemin d'accès, il est recommandé de limiter au minimum les sous-dossiers. L'idéal est de mettre tous vos films dans un seul dossier. Dans le cas contraire, des problèmes de lancement de films peuvent survenir (concerne uniquement les utilisateurs de lecteurs Dune HD et Zappiti Player). Cette remarque est valable également pour les séries TV et la musique (dont les noms sont souvent très longs).*

SERIES TV : Pour les séries, les fichiers doivent être placés dans un dossier portant le nom de la série. Il est important de bien respecter le nom exact de la série dans sa **version américaine** (ceci ne concerne que les séries TV). Par exemple, la série 24 Heures Chrono devra être nommée « 24 », qui est le **titre original américain** de la série. Autre exemple, la série Docteur House devra idéalement être nommée « House ». *Si une série TV n'est pas trouvée, veuillez vous reporter au paragraphe « Série TV non trouvée », situé plus loin dans ce manuel.*

Les fichiers des épisodes doivent être nommés de la manière suivante : "nomserie s01 e01". Le « s » correspond à « saison » tandis que le « e » correspond à « épisode ». Pour les numéros des épisodes de 1 à 9, il est recommandé de mettre le chiffre « 0 » devant le numéro de l'épisode. Pour les épisodes de 10 et plus, cet ajout n'est pas nécessaire. Bien que la nomenclature décrite ci-dessus soit la plus efficace, il est aussi possible d'utiliser les types suivants : s1e2, s01e02, 2x01, 01x03, s01.e03.

MUSIQUE : Pour les fichiers musicaux, il n'y a pas de nomenclature particulière à respecter. Néanmoins, il est préférable de n'indiquer que le titre de la chanson, l'album et l'artiste. Les informations techniques (débit, échantillonnage) sont à proscrire. La structure des dossiers peut contenir plusieurs sous-dossiers. Néanmoins, nous vous recommandons au minimum la structure suivante :

DOSSIER ALBUM

L --- Dossier de piste sonore n°1

L--- Fichier « icon.jpg » (image d'illustration du titre de l'album, ou de l'album)

L--- Fichier audio « titre.flac »

Si au moins une image ("icon.jpg", "folder.jpg", "folder.png", "poster.jpg", "icon.png", "poster.png", "front.jpg", "front.png") est présente dans l'un des dossiers de piste sonore, elle sera utilisée pour illustrer la piste sonore et l'album. Si plusieurs images sont présentes dans les sous-dossiers de pistes sonores, c'est la première trouvée qui sera utilisée pour illustrer l'album.

La création de sous-dossier dédié à chaque piste n'est pas obligatoire. Néanmoins, elle est nécessaire si vous souhaitez utiliser les fichiers images personnalisés. Dans le cas où vous n'avez aucune image ou pas de sous-dossier dédié à chaque piste, une image sera téléchargée sur la base de données audio « Last FM ». Les catégories sont tirées des informations « tags » audio des fichiers. Les listes de lectures ne sont pour le moment pas prises en charge par Zappiti™.

Aujourd'hui, les options liées à la musique sont limitées mais évolueront prochainement afin d'offrir davantage de souplesse d'utilisation.

Installation

L'application est proposée en libre téléchargement sur le site officiel Zappiti™ à l'adresse suivante :

<http://www.zappiti.com/FR/download.html>

Téléchargez la dernière version du logiciel située en haut de la page.

Une fois le téléchargement du fichier d'installation terminé, double-cliquez sur le fichier « Zappiti.exe ». Suivez les indications indiquées à l'écran et patientez pendant le chargement de l'installation. Une fois l'installation terminée, l'application Zappiti™ se lance automatiquement. Attention, il peut parfois arriver que Zappiti Media Center soit caché par une fenêtre d'une application tierce. Il peut arriver également que votre « Firewall » (Pare Feu) bloque le démarrage de l'installation. Dans ce cas, modifiez les paramètres de votre « Firewall » ou de votre logiciel anti-virus afin de permettre le lancement de l'installateur.


Par défaut, Zappiti Media Center s'installe dans le dossier suivant :

« C:\Program Files (x86)\HDLand\Zappiti ».

Procédure de configuration

Lors du premier démarrage de Zappiti Media Center, au lancement, « l'assistant de configuration » se lance automatiquement. Dans ce cas, **passer directement à l'étape 3**. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions de l'étape 1.

1. Cliquez sur le bouton « **Configurer** » situé en haut à gauche de l'interface Zappiti Media Center.



2. A l'affichage du panneau de configuration, cliquez sur le bouton « Nouveau dossier ».



Le dossier de configuration est renseigné par défaut. Il n'est pas nécessaire de le modifier.



3. **Assistant de configuration**


Lors du lancement de l'assistant de configuration, vous avez le choix entre 2 possibilités : « fermer » l'assistant ou « Dire où sont vos fichiers multimédia >> ». Cliquez sur le bouton « Dire où sont vos fichiers multimédia >> » .



4. **Où sont vos fichiers ?**

Sur cet écran, sélectionnez l'une des 2 options afin d'indiquer où se trouvent vos fichiers multimédia. Les 2 options sont « Ajouter un dossier local » et « Ajouter un dossier réseau partagé ». En fonction de votre configuration, choisissez l'une de ces 2 options. Pour vous aider dans votre choix, nous avons recensé pour vous la plupart des configurations possibles.

Cette écran de configuration permettra à Zappiti Media Center de localiser vos films afin de pouvoir récupérer leurs informations et jaquettes.



5. Dossiers locaux, périphériques USB

Si vous choisissez la première option « Ajouter un dossier local », l'écran suivant se présentera de cette manière :




Naviguez dans les dossiers à l'aide de l'explorateur de fichiers et localisez le ou les dossiers contenant vos films, séries TV ou musiques à ajouter à Zappiti™. Vos fichiers peuvent être situés sur votre ordinateur (disque dur interne du PC), sur un disque dur externe, le disque


dur d'un boîtier multimédia, un emplacement réseau, etc.

Attention ! Si vous ne voyez pas votre lecteur multimédia (Dune HD ou Zappiti Player connecté au réseau) dans l'explorateur de fichiers de Zappiti Media Center, c'est probablement parce que celui-ci n'a pas été monté en tant que lecteur réseau et qu'aucune lettre Windows ne lui a été associée. Pour remédier à ce problème, procédez comme suit :

- Ouvrez l'explorateur réseau de Windows (Touche « Windows » + « E »).
- Localisez le bouton « Réseau » et cliquez dessus à l'aide du clic droit de votre souris.
- A l'apparition du menu contextuel, cliquez sur l'option « Connecter un lecteur réseau ».



- Une fenêtre « Connecter un lecteur réseau » apparaîtra alors. Sélectionnez une lettre en cliquant sur la liste déroulante située en face du mot « Lecteur » (peu importe la lettre).
- Cliquez ensuite sur le bouton « Parcourir » et localisez votre lecteur multimédia. Dans le cas d'un lecteur multimédia Dune HD ou Zappiti Player, le dossier réseau doit être intitulé « Dune ». Validez ensuite votre choix par « OK » pour revenir à la fenêtre.
- Dans la fenêtre, cochez la case « Se reconnecter à l'ouverture de la session puis cliquez sur le bouton « Terminer ».
- Retournez sur l'application Zappiti Media Center. Quittez l'application Zappiti Media Center et redémarrez-la. Reprenez la procédure à l'étape 1.




6. Une fois le ou les dossiers localisés, faites un glissé déposé de ces derniers vers la fenêtre de droite intitulée « Vos dossiers multimédia ». Pour chaque dossier ajouté, sélectionnez « films », « séries » ou « musiques » en fonction de leur contenu.



Pour rappel, les différents types de fichiers multimédia doivent être complètement séparés les uns des autres en 3 catégories : films, séries TV et musiques. Les films doivent être placés dans un dossier, les séries TV dans un autre dossier et enfin les musiques dans un . Une fois que tous les dossiers désirés ont été ajoutés dans la colonne de droite et le type sélectionné, cliquez sur le bouton « Suivant ».

7. Ajouter un autre emplacement ?

L'écran suivant vous propose d'ajouter un autre dossier contenant des fichiers multimédia de type film, série TV ou musique. Si vous ne souhaitez pas ajouter de dossier complémentaire, cliquez sur le bouton « Suivant » et passez directement à l'étape « 8 ». Si vous souhaitez rajouter un dossier supplémentaire, cliquez sur le bouton « Ajouter un dossier local » ou « Ajouter un dossier réseau partagé » en fonction de vos besoins.




Vous pouvez ainsi réitérer l'opération afin d'ajouter autant de dossiers que vous souhaitez. Une fois que vous avez ajouté le ou les dossiers souhaités, cliquez sur le bouton « Suivant ».

8. Type de vidéos


Si vous avez oublié de renseigner le champ pour indiquer à Zappiti le type de contenu multimédia de ou des dossiers, Zappiti vous proposera alors une étape supplémentaire afin de renseigner les informations manquantes. Si c'est votre cas, cliquez sur la bouton correspondant au type de contenu, à savoir « Contient des Films », « Contient des Séries »,

ou « Contient des Musique ».



9. Avez-vous des périphériques ?

Cette étape vous permet d'indiquer à Zappiti Media Center si vous avez un lecteur Multimédia (Dune HD ou Zappiti Player) et / ou l'application Zappiti™ pour smartphone / tablette sous iOS (une version Android est en cours de développement au moment de l'écriture de ce manuel).



Si vous n'avez ni l'un ni l'autre (PCHC), ne cochez aucune des 2 cases et cliquez simplement sur le bouton « Suivant ». La configuration est alors terminée. Cliquez sur le bouton « Terminer » et passez au chapitre « Recherche de données ».

Si vous n'avez pas coché la case « J'ai un lecteur multimédia Dune HD ou Zappiti Player », cliquez sur « Suivant » et passez directement à l'étape « Configuration pour iTunes ». Si en revanche vous avez coché la case « J'ai un iPhone / iPad / iPod » mais que vous n'avez pas coché la case « J'ai un lecteur multimédia Dune HD ou Zappiti Player », cliquez sur « Suivant » et passez à l'étape « Configuration de l'export vers un lecteur multimédia ».


10. Configuration de l'export vers un lecteur multimédia

L'écran suivant vous propose de configurer l'emplacement de l'export des jaquettes. C'est à

cet emplacement que le logiciel exportera toutes les données nécessaires à l'affichage du système de jaquettes sur votre lecteur multimédia. En règle générale, il est préférable d'exporter les jaquettes à l'endroit où vous avez vos fichiers multimédia. Par exemple, si vos films sont stockés sur le disque dur interne de votre lecteur multimédia, l'exportation devra se faire au même niveau que vos dossiers « Films », « Séries » et « Musiques ».



Pour choisir l'emplacement de l'export, cliquez sur le dossier « Parcourir ». A l'aide de l'explorateur, parcourez les dossiers et localisez le dossier dans lequel se trouve vos dossiers « Films », « Séries » et « Musiques ». Puis cliquez dessus afin de le mettre en surbrillance.




Si le disque dur qui contient les « Films », « Séries » et « Musiques » se trouve dans votre lecteur multimédia et que celui-ci est connecté au réseau, vous pourrez y accéder en cliquant sur « réseau » dans l'explorateur. Le dossier réseau devrait apparaître sous le nom « Dune », que ce soit un lecteur Dune HD ou un Zappiti Player. Cliquez sur le dossier réseau « Dune » pour le mettre en surbrillance.

Enfin, validez votre choix en cliquant sur le bouton OK. La fenêtre devrait alors se refermer.

De retour à l'écran « Configuration de l'export vers un lecteur multimédia », vous devriez voir maintenant le chemin d'accès dans le champ situé à gauche du bouton « Parcourir ».

Assurez-vous que le chemin est correct puis cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape d'après.

11. Création du chemin d'accès



Cette étape permet d'indiquer à Zappiti Media Center comment le lecteur multimédia Dune HD ou Zappiti Player devra accéder à votre dossier. Cliquez sur le bouton correspondant à votre cas. Il peut y avoir entre 2 et 4 boutons en fonction du choix précédent.

Note : Le Zappiti Player est considéré par Zappiti Media Center comme étant un lecteur Dune HD.

En fonction de votre choix, vous pouvez avoir un écran de configuration supplémentaire. Si c'est votre cas, suivez les instructions à l'écran. En cas de problème, vous pouvez consulter les tutoriaux vidéo mis à votre disposition dans la section « Aide » du site officiel Zappiti.com.

Si vous n'avez pas coché la case « J'ai un iPhone / iPad / iPod » à l'étape « Avez-vous des périphériques ? », la configuration est pour vous terminée. Passez directement au chapitre « Recherche des données (scan) ». Dans le cas contraire, suivez la procédure de « Configuration pour iTunes ».

12. Configuration pour iTunes (iPhone / iPad)



Cette étape va vous permettre de configurer les paramètres d'exportation pour vos périphériques fonctionnant sous iOS. Commencez par cliquer sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez que Zappiti génère le fichier de données iOS qui sera ensuite synchronisé avec votre iPhone / iPad via iTunes. Cette emplacement peut être le bureau de votre ordinateur par exemple. Mémorisez cet emplacement car il vous le sera demandé lors de l'opération de synchronisation (décrite plus loin dans ce manuel). Validez votre choix par OK.

Sélectionnez ensuite les paramètres d'encodage. Ces paramètres seront utilisés lorsque vous souhaitez exporter des films ou des séries TV pour une lecture en local sur votre iPhone ou votre iPad. Une fois les champs saisis, cliquez sur le bouton suivant.

Félicitation ! La configuration est terminée. Cliquez sur le bouton OK et passez à l'étape « Recherche de données (scan) ».

Note : vous pouvez à tout moment modifier les paramètres de configuration en utilisant le bouton « Configurer », illustré d'une roue dentée, situé en haut à gauche de l'interface graphique de Zappiti Media Center.

ATTENTION ! Les onglets « Autres », « Scrapeurs » et « Exportation » du panneau de configuration sont des réglages avancés destinés uniquement aux utilisateurs expérimentés. Nous vous recommandons dans un premier temps de ne pas les utiliser.


Recherche de données (scan)



Cliquez sur le bouton « Scanner » illustré d'une cible situé en haut à gauche de l'interface graphique. Zappiti va vérifier le nombre de fichiers à examiner et indiquera le nombre total de fichiers à scanner. Cliquez ensuite sur le bouton « ... à scraper » (signifie « à récupérer »), précédé du nombre de fichiers trouvés.



Une fenêtre va s'afficher alors avec la liste des fichiers trouvés. En bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton « Scaper tout » ou « Scrap All » en anglais (récupérer tout).



Veillez patienter pendant la procédure de récupération de données (scraping). En face de chaque fichier multimédia, une information de l'état de la récupération des données s'affichera ainsi : [Identification], [Scraping], puis [Scraped]. Lorsque tous les fichiers seront reconnus, la fenêtre se fermera et un indicateur situé en haut de l'écran affichera les informations de téléchargement de données.

Téléchargement d'images en cours : 8/9

Astuce : Si la récupération de données est trop lente, redémarrez votre ordinateur et ne lancez aucun autre logiciel que Zappiti. Ce processus prend en effet beaucoup de ressources informatiques (surtout lorsque l'on a beaucoup de fichiers à scraper) et il peut arriver que la mémoire ou le processeur arrive à saturation lors de cette opération sur les ordinateurs peu puissants.

Pendant la récupération automatique des données (« Scaper »), il est possible de naviguer dans Zappiti. Néanmoins, il est recommandé de ne pas actionner l'un des boutons situés dans la barre de tâche de Zappiti (bande supérieure).



Astuce : Pour visualiser l'état des tâches en cours, cliquez sur la petite roue de temps animée lorsque celle-ci apparaît à côté de l'indicateur de tâches. Toutes les tâches seront alors présentées dans un tableau récapitulatif avec une barre de chargement dédiée à chacune d'elles.

Une fois toutes les tâches finalisées (disparition de l'indication des tâches dans la barre supérieure de Zappiti), il sera alors possible de modifier les infos et les images des films, des séries et des musiques. Si un media ne correspond pas, il sera alors possible de le réassocier manuellement.

Analyse manuelle de vos films/série/musique

Si vos fichiers sont correctement nommés, dans la plupart des cas, Zappiti va trouver automatiquement les informations. Mais dans certains cas, lorsque Zappiti a un doute comme dans par exemple le cas d'un film avec plusieurs occurrences (plusieurs version sorties à des dates différentes), le logiciel affiche une fenêtre afin de laisser le choix à l'utilisateur. Il suffit de cliquer sur

la version du film, de la série ou de la musique correspondante (une information de date de sortie vous y aidera) afin d'être certain que le film, la série ou la musique corresponde. Afin d'améliorer les résultats d'indexation automatique, vous pouvez rajouter la date de sortie du film, d'épisode de série ou du titre musical, à la fin du nom du fichier ou entre parenthèses. Par exemple « Nom du film (1988) ».

Si le nom de votre fichier ne correspond à aucun résultat dans les bases de données que Zappiti utilise, il est possible de modifier le nom de recherche sans avoir à modifier physiquement le nom du fichier dans Windows. Pour cela, sélectionnez le fichier réticent dans la liste et utilisez le champ situé en bas de la fenêtre pour modifier le titre du film, série ou musique recherché. Par exemple, vous ne parvenez pas à trouver les infos pour un fichier intitulé « Mon Film 2.mkv » c'est simplement parce que Zappiti ne sait pas déceler les suites si le nom n'est pas parfaitement respecté à la lettre. Tapez alors simplement un mot clé dans le champ de recherche, puis cliquez sur le bouton « Scrap ». Zappiti téléchargera ainsi le bon film. Si le film ne correspond toujours pas, il existe une autre méthode d'analyse manuelle décrite plus loin dans ce manuel au chapitre intitulé « **Scrapper les infos** » (disponible uniquement pour les films pour le moment).



En haut de l'interface, il est possible de visualiser le nombre de tâches effectuées et leur nombre total.

Téléchargement d'images en cours : 8/9

Film non trouvé

Vérifiez bien l'orthographe du film et respectez sa nomenclature à la lettre (en français ou en anglais) Vérifiez également que les espaces ou les traits d'union sont correctement indiqués.

Si néanmoins l'un de vos films n'est pas trouvé du tout, il existe une solution. Allez sur Internet et cherchez-le sur le site TMDb (<http://www.themoviedb.org/>). Tapez le nom du film dans le moteur de recherche et cliquez sur le film correspondant dans les résultats affichés. Sur la fiche du film, copiez le titre du film et collez-le dans la fenêtre de scrape Zappiti.

Si l'un de vos films n'est pas trouvé y compris dans le site TMDb, il se peut qu'il ne soit référencé qu'en anglais voire pas du tout. Dans le cas où la fiche du film n'existe qu'en anglais, il est possible de renseigner la fiche du film en Français. Pour se faire, il suffit de vous inscrire sur le site TMDb. Vous pourrez ainsi soit compléter des fiches existantes, soit les traduire en français, soit les créer de toute pièce si elles n'existent dans aucune langue. Vous pourrez aussi compléter les informations comme la date de sortie du film et rajouter des posters ou des « fanarts ». Nous vous incitons vivement à utiliser cette solution qui pourra aider les autres membres la communauté Zappiti. Attention néanmoins. Après la création d'une fiche sur TMDb, le film met généralement 24h à être accessible par Zappiti Media Center.

Doublons

Si certaines pochettes de films apparaissent en double, il est possible que le problème vienne du nommage de vos films et en particulier des suites. Par exemple, le film « Kill Bull 4 » sera compris comme étant « Kill Bull 1 » car le nom exact n'a pas été précisé correctement. Si vous entrez le nom exact, à savoir « Kill Bull : Vol.IV », le titre sera correctement reconnu et non plus confondu avec un autre film de la saga bien connue « Kill Bull ». Il peut également arriver que certains logiciels comme DropBox Pro créent des doublons virtuels de fichiers (fichiers invisibles) pourtant le même nom que le fichier d'origine mais avec un caractère « _ » devant le nom du fichier. Ainsi, Zappiti pense que le fichier est un média et créé des doublons de jaquettes. Si c'est votre cas, modifiez les paramètres de Windows sur votre ordinateur afin d'afficher les fichiers invisibles. Localisez les fichiers en question et supprimez-les.

Attention néanmoins, le fait de détruire ces fichiers doublons peut générer des problèmes sur les logiciels qui les ont créé. Lisez donc attentivement la notice d'utilisation de vos logiciels avant d'effectuer la suppression des fichiers doublons.

Série TV non trouvée

Vérifiez bien l'orthographe de la série TV et respectez sa nomenclature américaine à la lettre. Vérifiez également que les espaces ou les traits d'union sont correctement indiqués. Si vous devez indiquer la date de sortie, indiquez-la entre parenthèses.

Si néanmoins l'une de vos séries n'est pas trouvée du tout, il existe une solution. Allez sur Internet et cherchez-le sur le site TVDb (<http://thetvdb.com>). Tapez le nom de la série TV dans le moteur de recherche. Dans les résultats affichés, copiez le titre de la série et collez-le tel-quel dans la fenêtre de scrape Zappiti.

Si l'une de vos série n'est pas trouvée y compris dans le site TVDb, il se peut qu'elle ne soit pas référencée. Dans le cas où la fiche de la série TV n'existe pas, il est possible de la renseigner. Pour se faire, il suffit de vous inscrire sur le site TVDb. Vous pourrez ainsi soit compléter des fiches existantes, soit les créer de toute pièce si elle n'existe pas du tout. Vous pourrez aussi compléter les informations comme la date de sortie de la série ou des épisodes et rajouter des posters ou des « fanarts ».

Navigation dans Zappiti Media Center

Lors de la navigation dans les menus de Zappiti Media Center (sur le PC), il suffit de cliquer sur les boutons de l'interface. Pour remonter d'un niveau, il faut utiliser la touche "ESC" ou "Echap" (touche située en haut à gauche du clavier) ou d'utiliser le bouton flèche Les menus sont organisés de la manière suivante :



ORGANIGRAMME de la navigation de Zappiti Media Center

VIDEOS

L--- Tous mes fichiers

L--- TOUS

L--- A, B, C (ordre alphabétique)

L--- Jaquettes

L--- Page Synopsis (infos)

L--- FILMS

L--- Jaquettes

L--- Page Synopsis (infos)

L--- SERIES

L--- Jaquettes Séries

L--- Jaquettes Saisons

L--- Images épisodes

L--- Page Synopsis (infos)

L--- RECENTS

L--- Jaquettes

L--- Page Synopsis (infos)

L--- GENRES

L--- Action, SF, Aventure, ... (liste de Genres)

L--- Jaquettes

L--- Page Synopsis (infos)

MUSIQUES

L--- TITRES

L--- Page Synopsis (infos)

L--- ALBUMS

L--- Pochettes

L--- Titres

L--- Page Synopsis (infos)

L--- ARTISTES

L--- Pochettes avec photo de l'artiste

L--- Titres

L--- Page Synopsis (infos)

L--- RECENTS

L--- Pochettes

L--- Titres

L--- Page Synopsis (infos)

L--- GENRES

L--- Pochettes

L--- Titres

L--- Page Synopsis (infos)

L--- PLAYLISTS

L--- Page Synopsis (infos)



Pour les utilisateurs d'iPad / iPhone, l'application optionnelle propose en plus un moteur de recherche et une fonction de lecture en local. Voir le [site officiel](#) pour plus de détails.

Modifier une Jaquette (poster) ou un fanart (fond d'écran) d'un films ou d'une séries TV

Pour modifier le poster d'un film ou d'une série directement depuis une liste, il suffit de survoler une jaquette, puis de cliquer à l'aide du bouton droit de la souris pour faire afficher le menu contextuel. Ensuite, cliquez sur le bouton « Changer ». En actionnant le bouton, une fenêtre apparaît. Au bout de quelques instants, des images de posters apparaissent dans la fenêtre. Pour associer une image « poster » à la Jaquette, il suffit de la sélectionner en cliquant dessus à l'aide de la souris, puis de cliquer sur le bouton « Choisir » situé dans la partie inférieure de la fenêtre.



Pour faire défiler les images lorsque celles-ci sont affichées en grand nombre, il suffit d'utiliser la barre de défilement située en bas de la liste d'images. Si aucune image n'apparaît dans la fenêtre au bout de 20 secondes, cela veut dire que Zappiti ne trouve aucune image à associer au fichier. Dans ce cas, il est possible d'associer une image personnelle stockée sur votre disque dur. Pour associer une image personnelle, cliquez sur le bouton « Choisir depuis le disque » situé dans la partie inférieure de la fenêtre. Une nouvelle fenêtre OUVRIRE apparaîtra. Localisez l'image souhaitée sur votre disque dur (cela peut-être un disque dur externe ou réseau), sélectionnez-la en cliquant dessus, puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ».

Il est également possible de modifier les jaquettes via la page « Synopsis » (voir organigramme). Pour

se faire, cliquez sur la jaquette d'un film, puis, dans la page « Synopsis », cliquez sur le bouton « Scraper les images ». Une fenêtre apparaîtra. Au bout de quelques instants, des images de posters et de fond s'affichent dans la fenêtre et séparés dans 2 onglets distincts. Pour associer une image, il suffit de sélectionner une jaquette (poster) en cliquant dessus à l'aide de la souris, puis de cliquer sur le bouton « Choisir » situé dans la partie inférieure de la fenêtre. Pour changer le fond d'écran de la page synopsis, cliquez sur l'onglet dédié et procédez à la même opération : choisissez une image, cliquez dessus (clic gauche) à l'aide de la souris, puis cliquez sur le bouton « Choisir » situé dans la partie inférieure de la fenêtre. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Fermer ». Les fonds d'écrans (fanart) des saisons des séries TV sont également personnalisables.

Pour la Musique, il n'est actuellement pas possible modifier les pochettes directement depuis Zappiti. C'est une fonctionnalité qui sera ajoutée prochainement dans Zappiti Media Center.

Éditer les infos

Dans la page Synopsis, Zappiti affiche un certain nombre d'informations relatives au film (ou série) et au fichier. Ainsi, on trouve, le titre du film, le synopsis du film ou de l'épisode d'une série, la note (en provenance de TMDb), la durée, la date de sortie, le ou les réalisateurs, les acteurs principaux, le ratio d'image du fichier, la fréquence d'image du fichier, la résolution, le codec audio (prend par défaut la première piste audio), le nombre de canaux, le conteneur (peut afficher un logo DVD ou Blu-ray) et enfin, le codec vidéo, les langues, les sous-titres et les catégories (genres). En dessous, on trouve également le lien vers le fichier vidéo qui peut être édité manuellement (fonction avancée).

Titre Spider Baby	★★★★☆	Taille 50	Ratio 1.78:1	Fréquence 23.976
Durée 1H37		Sortie 1968	Extension MKV	Résolution 720p
Synopsis Les trois enfants de la famille Merrye sont atteints d'un syndrome de dégénérescence. Leur père est mort. Les trois vivent à la campagne dans une maison isolée, en compagnie d'un chauffeur qui leur sert de tuteur. Jusqu'au jour où ils apprennent l'arrivée d'autres membres de leur famille. Les victimes vont se succéder, à commencer par le coursier qui vient leur annoncer la nouvelle...			Codec Audio AC-3	Canaux 2.0
			Codec Vidéo H.264	
			Langues EN, FR	
			Sous-titres FR	
			<input type="radio"/> Vu	<input type="radio"/> En cours
			<input type="radio"/> Non vu	<input checked="" type="radio"/> Sans état
Réalisateurs Jack Hill Bart Patton			Acteurs Lon Chaney Jr. Carol Ohmart Quinn K. Redeker Beverly Washburn Jill Banner Sid Haig Mary Mitchel Karl Schanzer Mantan Moreland	
Chemin d'accès au média G:\films\Spider Baby.mkv			Catégories <input checked="" type="checkbox"/> Drame <input checked="" type="checkbox"/> Horreur	
			<input type="button" value="Parcourir"/> <input type="button" value="Valider"/> <input type="button" value="Annuler"/>	


Chaque information est modifiable manuellement. Pour cela, sur la page Synopsis, cliquez sur le bouton « Editer » situé dans la barre supérieure de l'application Zappiti. Une fenêtre apparaîtra qui vous permettra de modifier à volonté toutes les informations. Certains champs disposent de listes déroulantes afin de vous faciliter la saisie. Pour entrer plusieurs pistes sonores ou sous-titres, séparez-les par une virgule. En choisissant Blu-ray ou DVD dans le champ « Extension », une icône correspondante apparaîtra sur la page Synopsis. Pour changer la note du film, il suffit de cliquer sur les étoiles. Pour associer une ou plusieurs catégories (genres) au film, cliquez sur l'icône située en face de la mention « Catégories ». Vous pourrez alors activer ou désactiver à volonté l'association d'une ou plusieurs catégories en cliquant simplement sur les icônes des catégories concernées. Pour créer une catégorie personnalisée, veuillez vous référer au chapitre correspondant. Une fois que les modifications ont été effectuées, cliquez sur le bouton « Valider » pour appliquer les modifications. En cas d'erreur, cliquez sur le bouton « Annuler ».

Scraper les infos (film ou série TV incorrecte)

Si un fichier multimédia n'est pas associé au bon film ou série TV, il est possible de renouveler l'analyse (scrap) manuellement. Pour cela, localisez le film en question sur l'interface Zappiti Media Center, puis cliquez sur sa jaquette. Lorsque la page de description du film (synopsis) apparaît, cliquez sur le bouton « Scraper les infos » situé dans la barre de tâches.



Une fenêtre apparaîtra alors avec le nom du fichier initial indiqué dans un champ de saisie et une liste de films affichée en dessous.



Il suffit alors de choisir le bon film correspondant dans la liste.

Si votre film ne correspond à aucun de la liste proposée, vous pouvez affiner votre recherche en modifiant le champ de saisie puis en cliquant sur le bouton TMDB situé en bout de champ.

Si cette fonction peut s'avérer pratique dans un cas comme celui présenté ci-dessus ou « Bodygard » correspond à beaucoup de films différents, nous vous conseillons de modifier directement le nom de votre fichier et de le rescanner. Par exemple, si votre fichier est intitulé « bodyguard.mkv » et qu'il correspond au film libre de droits de 1948, il est probable que ce soit le film Bodyguard de 2011 qui soit proposé par défaut en scrap automatique. Nous vous conseillons donc de renommer votre film en « bodyguard 1948.mkv » et rescanner puis scraper de nouveau le fichier. Cette méthode permet de retrouver plus facilement vos films en cas de crash disque ou de crash de la base de données Zappiti Media Center.

Personnalisation des catégories (genres)

Dans Zappiti, il est possible de trier les fichiers par genre. Pour accéder aux genres, cliquez sur le bouton « catégories » situé sur la page d'accueil de Zappiti. Par défaut, Zappiti utilise 18 catégories de genres différentes mais il est possible d'en ajouter à volonté et de les associer aux mots clés que vous souhaitez.



Pour ajouter une catégorie, cliquez sur le bouton « Nouvelle Catégorie » situé tout en haut de l'interface.

Un panneau de configuration pour créer une nouvelle catégorie. Il contient trois sections : "Catégorie :" avec un champ de saisie contenant "Théâtre" (numéroté 1), "Mots-clés :" avec un champ de saisie contenant "Théâtre, Opéra" (numéroté 2), et "Icônes :" avec trois boutons "Parcourir..." (numérotés 3, 4, 5) et un bouton "?" (numéroté 3). En bas à droite, il y a des boutons "Valider" (numéroté 6) et "Annuler".

Un panneau d'affichage apparaît alors avec plusieurs options de configuration :

1. Entrez ici le nom de la catégorie souhaitée. Ex. : « Théâtre ».
2. Entrez ensuite une série de mots clés qui permettront aux films et séries d'être associés à cette catégorie. Ex. « Théâtre, Theater, Opéra, ... ». Les traits d'union et les majuscules ne sont pas pris en compte. Par exemple, « Science-Fiction » fera aussi référence à « Science Fiction » ainsi qu'à « science fiction ».
3. Associez ensuite une icône à votre catégorie. Pour cela, cliquez sur le bouton « ? » et choisissez une icône parmi celles proposées. Vous pouvez également associer une icône personnalisée en la téléchargeant depuis votre disque dur. Pour cela, cliquez sur le lien « Parcourir... » situé sous le bouton.
4. Vous pouvez de la même manière personnaliser le bouton de la catégorie...
5. ...ainsi que l'état « actif » du bouton.
6. Une fois que votre catégorie est personnalisée, cliquez sur le bouton « valider » pour terminer la création de votre catégorie. Celle-ci apparaîtra à la fin de la liste des catégories.

Il est possible de réorganiser l'ordre des catégories de manière extrêmement simple. Pour cela, cliquez (clic gauche) sur l'icône souhaitée, puis, sans relâcher le bouton gauche de la souris, déplacez-


vous à l'endroit souhaité en faisant glisser votre souris. Enfin, relâchez le bouton gauche de la souris pour déposer votre catégorie à l'endroit désiré.



Une fois les catégories créées, il est possible de les supprimer ou de les éditer. Pour cela, déplacez le curseur de votre souris au dessus d'une catégorie, puis cliquez sur le bouton droit de la souris. Vous verrez un menu apparaître avec les choix suivants : « Editer... »,

« Supprimer... », « Réinitialiser les catégories... ». Le lien « Editer... » vous permettra de modifier les paramètres de votre catégorie tels que le nom, les mots clés associés, l'icône associé ou encore, le bouton associé. Le lien « Supprimer... » vous permettra d'effacer la catégorie. Enfin, le lien « Réinitialiser les catégories... » supprimera toutes les personnalisations de catégories et remettra les catégories Zappiti par défaut.

Création de Groupes de films



Zappiti dispose d'une fonction complémentaire permettant de créer des groupes de films. Cette fonction n'est pas disponible pour les épisodes de séries TV (gérées via les saisons) et la Musique (gérée via les albums).

Cette fonction peut aussi servir à réunir 2 morceaux d'un même film coupé en 2 fichiers distincts.

Nouveau groupe

Vous pouvez ainsi réunir tous les films d'une même série comme par exemple « Vacances 2010 », « Vacances 2011 », « Vacances 2012 ». Pour associer un film à un groupe, placez la souris au dessus d'une jaquette puis pressez le bouton droit de la souris. Un menu contextuel apparaît alors avec les options suivantes : « Editer... », « Changer... », « Grouper... » et « Supprimer ». Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris sur l'option « Grouper... ».

Une petite fenêtre apparaît ensuite avec un lien « Nouveau groupe ». A l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur ce lien « Nouveau groupe ». Patientez jusqu'à l'apparition de la fenêtre de gestion des groupes.



1. Dans le champ « Nom du groupe », entrez le nom du groupe de films désiré.
2. Cliquez ensuite à l'aide du bouton gauche de la souris sur le bouton « Sauver ».



Une fois qu'un ou plusieurs groupes sont créés, vous pouvez associer d'autres films à un ou plusieurs groupes de la manière suivante :

1. Survolez à l'aide de la souris la jaquette du film que vous souhaitez associer à un groupe puis pressez le bouton droit de la souris.
2. A l'apparition du menu contextuel, cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris sur les cases à cocher situées en face des groupes désirés.

Pour modifier la position des jaquettes de films dans le groupe, survolez à l'aide de la souris la jaquette du groupe désiré, puis cliquez sur le bouton « Editer » dans le menu contextuel. La fenêtre de gestion du groupe apparaîtra.



1. La zone intitulée « Membres du Groupe » présente la liste des films associés au groupe.
2. Le bouton Trier par Date permet de trier l'ordre l'affichage des jaquettes des films au sein du groupe par date de sortie du film.
3. Les boutons « Déplacer vers le haut » et « Déplacer vers le bas » permet d'organiser manuellement l'ordre d'affichage des jaquettes de films au sein du groupe.
4. Le bouton « Retirer » permet de supprimer le film sélectionné du groupe.

Note : pour sélectionner un film, cliquez sur son titre. Celui-ci est alors affiché en surbrillance de couleur bleue pour marquer sa sélection.

Pour supprimer un groupe de films, survolez à l'aide de la souris la jaquette du groupe désiré, puis cliquez sur le bouton « supprimer » dans le menu contextuel. Un message d'avertissement vous proposera de valider ou d'annuler la suppression du groupe.

Attention ! La fonction « groupe » n'a pas vocation à être utilisée pour d'autres utilisations que celle décrite plus haut. Dans le cas contraire, il pourrait en résulter de forts ralentissements, des temps d'exports extrêmement longs et un dossier d'export « Ressources Zappiti » surdimensionné.

Multi-disques durs / Multi-NAS / Multi-disques réseaux (fonctionnalité avancée)

Zappiti dispose d'une fonction particulièrement intéressante qui permet de naviguer dans l'ensemble de tous vos films et séries via une seule et unique interface. Ainsi, sur votre Dune, il suffit de cliquer sur le dossier Zappiti situé sur l'un de vos disques durs (connectés en USB ou réseau) pour accéder à l'ensemble de vos fichiers de manière totalement transparente (raccourcis).

Pour utiliser cette fonction, lors du choix des dossiers de films ou séries, si vous utilisez des NAS ou des ordinateurs en réseau, il faut impérativement qu'ils soient tous configurés en IP Fixe. Pour configurer l'IP de vos NAS, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de ces derniers.

Disque dur non trouvé (fonctionnalité avancée)


Pour utiliser des disques durs externes ou internes dans Zappiti, il faut impérativement qu'ils aient une lettre de volume associée. Par exemple « E: », « F: ». Lorsque vous formatez un disque dur en NTFS directement sur un lecteur Dune, il est possible qu'aucune lettre ne lui soit associée dans Windows lorsqu'il sera connecté à votre ordinateur.

Pour attribuer une lettre de lecteur à un disque, une partition ou un volume, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session en tant qu'administrateur ou en tant que membre du groupe Administrateurs.
2. Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis sur Performances et maintenance.

Remarque : Si Performances et maintenance n'apparaît pas, passez à l'étape 3. Performances et maintenance apparaît dans le Panneau de configuration uniquement si vous utilisez l'affichage des catégories. Cette option n'apparaît pas en affichage classique.

3. Cliquez sur Outils d'administration, double-cliquez sur Gestion de l'ordinateur, puis dans le volet gauche, cliquez sur Gestion des disques.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur, la partition, le lecteur logique ou le volume auquel vous souhaitez attribuer une lettre de lecteur, puis cliquez sur Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès.
5. Cliquez sur Ajouter.
6. Cliquez sur Attribuer la lettre de lecteur suivante (si cette case d'option n'est pas déjà sélectionnée), acceptez la lettre de lecteur par défaut ou cliquez sur la lettre de lecteur que vous souhaitez utiliser.



7. Cliquez sur OK.

La lettre est attribuée au lecteur, à la partition ou au volume que vous avez spécifié et est affichée dans le lecteur, la partition ou le volume approprié dans l'outil Gestionnaire de disque.

Attention ! Zappiti modifie le nom du disque dur afin de pouvoir le retrouver facilement même lorsque la lettre associée a été modifiée par Windows (ce qui arrive fréquemment). Il est impératif de ne pas changer ce nom, sous peine de devoir ré-associer votre disque dur.

Bases de données multiples (fonctionnalité beta)

Si vous souhaitez utiliser plusieurs bases de données pour, par exemple, avoir une base par disque dur, suivez la procédure suivante :

1. Cliquez sur le bouton « Configurer » situé en haut de l'interface Zappiti.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton parcourir.
3. Choisissez le dossier où vous souhaitez que la base de données soit enregistrée.
4. Validez par OK.

Attention : vos dossiers de bases de données doivent de préférence être créés sur votre disque dur principal (C://) et ne doivent pas être créés dans le dossier AppData.

Note : cette fonctionnalité est en version beta. Nous vous recommandons vivement de ne pas l'utiliser.

Une fois que plusieurs bases de données sont créées, il vous suffit de les sélectionner en cliquant sur la petite flèche située à gauche du bouton « Parcourir » pour passer de l'une à l'autre.

Export

N'hésitez pas à naviguer dans tous les menus pour vérifier que tous vos jaquettes et informations de films et séries sont correctes et modifiez-les au besoin. Une fois que tout est prêt,

Enregistrement de l'Export vers le Zappiti Player

Si vous avez acheté un Zappiti Player, vous bénéficiez d'une licence vous donnant accès à l'export Zappiti Musique pour votre lecteur multimédia Zappiti Player mais aussi pour vos éventuels autres lecteurs de marque Dune HD. Pour procéder à l'opération d'export, cliquez sur le bouton « Export Zappiti Player ».

Enregistrement

Si vous n'êtes pas enregistré, vous serez invité à indiquer si vous possédez un Zappiti Player. Si c'est votre cas, cliquez sur le bouton « J'ai un Zappiti Player ». Vous serez invité à vous créer un compte sur le Zappiti Market. Renseignez les champs en indiquant un nom d'utilisateur et un mot de passe.



Nous vous conseillons de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe facile à retenir ou notez-les quelque part. Ces informations vous seront utiles plus tard pour accéder de nouveau au Zappiti Market.



A square icon with a white 'Z' on a dark red background, enclosed in a white border.

Export pour Zappiti Player **Activer avec un Code**

Ceci débloque l'export pour Zappiti Player.


- Export classique Films et Séries.

Prochainement avec Zappiti Media Center v2.8 :

- Export des Musiques.

[Plus d'infos...](#)

Une fois dans le Zappiti Market, choisissez le module d'export pour Zappiti Player. Attention ! Ne pas choisir le module d'export Dune même si vous avez un lecteur Dune HD en plus de votre Zappiti Player ! En effet, le module d'export Dune est réservé aux utilisateurs ne possédant pas de Zappiti Player. Le module Export pour Zappiti Player est illustré d'un « Z » et propose un bouton « Activer avec un Code ». Cliquez sur ce bouton et saisissez votre code « Token ». Ce code devrait figurer sur la boîte de votre lecteur Zappiti Player et sur votre facture. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur. Si vous avez acheté votre Zappiti Player à l'étranger (hors France), le code peut être généré d'une manière particulière via le site du distributeur. Pour plus d'information, contactez votre revendeur local.

 **NOTE :** vous pouvez aussi accéder à l'enregistrement du module « Export Zappiti Player » via le Zappiti Market. Pour accéder au Zappiti Market, cliquez sur le bouton dédié illustré d'un panier situé en haut à gauche de l'interface.


NOTE : la licence d'export pour Zappiti Player est limitée à un ordinateur. Dans le cas d'un changement d'ordinateur, vous devez désactiver l'option puis faire de nouveau la demande pour le nouvel ordinateur, une fois Zappiti Media Center installé sur le nouvel ordinateur.

Enregistrement de l'Export vers une Dune HD


Si vous n'êtes pas enregistré, vous serez invité à indiquer si vous possédez un lecteur multimédia Dune HD. Si c'est votre cas, cliquez sur le bouton « J'ai une Dune ». Vous serez invité à vous créer un compte sur le Zappiti Market. Renseignez les champs en indiquant un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Nous vous conseillons de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe facile à retenir ou notez-les quelque part. Ces informations vous seront utiles plus tard pour accéder de nouveau au Zappiti Market.



 Une fois dans le Zappiti Market, choisissez le module d'export pour lecteur multimédia Dune HD. Attention ! Ne pas choisir le module d'export Zappiti ! En effet, le module d'export Zappiti Player est réservé aux utilisateurs possédant un Zappiti Player. Si néanmoins vous avez un lecteur Zappiti Player en plus de votre lecteur Dune HD, vous pouvez utiliser le module d'Export Zappiti Player. Le module Export pour Dune HD est illustré d'un logo Dune HD et propose un bouton « Activer avec un Code ». Cliquez sur ce bouton et saisissez les champs demandés. Veillez à bien remplir tous les champs en joignant une copie de votre facture d'achat si possible. Attention : le nom





Export pour Dune HD Installation gratuite

Module permettant l'export Zappiti vers les lecteurs multimédia Dune HD.

[Plus d'infos...](#)

renseigné doit correspondre à celui de la facture.

Si vous avez acheté votre produit chez l'un des revendeurs certifié Zappiti et que vous avez été refusé, veuillez nous contacter par email à « contact@hdland.fr ».

Si vous n'avez pas acheté votre lecteur Dune HD chez l'un des revendeurs certifiés, vous pouvez néanmoins utiliser la fonction « Export iTunes » et utiliser Zappiti avec votre PC (PCHC).

NOTE : vous pouvez aussi accéder à l'enregistrement du module « Export pour Dune HD » via le Zappiti Market. Pour accéder au Zappiti Market, cliquez sur le bouton dédié illustré d'un panier situé en haut à gauche de l'interface.

NOTE : la licence d'export pour Dune HD est limitée à un ordinateur. Dans le cas d'un changement d'ordinateur, vous devez désactiver l'option puis faire de nouveau la demande pour le nouvel ordinateur, une fois Zappiti Media Center installé sur le nouvel ordinateur.

Export des données pour un lecteur multimédia



Lorsque vous vous serez enregistré, en cliquant sur le bouton « Export » pour la première fois, vous serez invité à exporter en mode « Complet ». Les fois suivantes, l'export « Incrémentiel » vous sera proposé.

Si vous souhaitez exporter la musique, cochez la case dédiée à cet effet.

En cliquant sur ce bouton, l'export débutera. Le premier export initial est généralement très long car Zappiti doit exporter toutes les jaquettes et toute l'interface graphique. En revanche, les exports suivants ne dureront que quelques secondes.

ATTENTION ! N'éteignez pas l'ordinateur pendant la procédure d'exportation. Si vous utilisez un ordinateur portable, veillez à connecter le cordon d'alimentation. Après avoir cliqué sur le bouton EXPORTER, une fenêtre de chargement apparaîtra. Cette fonction permet de préparer toute l'interface afin qu'elle soit restituée sur votre Dune. Les fichiers générés sont placés dans un dossier à la racine de votre disque dur. Les temps de calculs sont optimisés. Ainsi, la première fois que vous exporterez, la durée d'export sera relativement longue (comptez environ 2 à 4 secondes par film). Mais lorsque vous rajouterez des films ou des séries, seules les modifications apportées et les ajouts seront exportés. Ainsi, l'export sera beaucoup plus rapide que lors de la première exportation.

Export iTunes (App iPhone / iPad)


Zappiti propose une fonctionnalité fort intéressante qui permet à piloter le système de Jaquette, lancer la lecture des média (en local ou à distance) et de contrôler la lecture à distance sur le PC (PCHC) mais également un (ou plusieurs) lecteur(s) multimédia (Dune HD ou Zappiti Player).

Pour bénéficier du pilotage de la lecture à distance sur votre ordinateur (PCHC) depuis l'application iPhone/iPad, vous devez disposer d'un PC équipé de 2 Go de RAM au minimum. Pour la lecture des ISO Blu-ray, votre ordinateur doit être un minimum puissant sous peine de saccades.


Si vous désirez contrôler un lecteur Dune HD, votre machine doit être équipé au minimum d'une puce de la série SMP8640 (SMP8642/43), SMP8650 (SMP8653). Tous les lecteurs actuels sont compatibles (SMP8671, SMP8672, ...). Les lecteurs équipés de puces plus anciennes telles que les séries SMP8620 (SMP8620L) et SMP8630 (SMP8634) ne sont pas pris en charge (Dune HD Center, Dune BD Prime, Dune HD Ultra). Enfin, votre lecteur Dune nécessite au minimum le firmware version 110127_2105_beta ou ultérieur. Les lecteurs Zappiti Players sont compatibles par défaut.

Si vous avez correctement configuré le dossier d'export iTunes dans la configuration initiale de Zappiti, suivez la procédure suivante :

1. Lancez votre iPhone / iPad / iPod Touch. Sur l'Apple Store, achetez et achetez l'app Zappiti. Vous pouvez aussi la télécharger depuis l'[iTunes Store](#).
2. Connectez votre iPhone / iPad / iPod Touch à votre ordinateur.
3. Dans l'application Zappiti PC, cliquez sur le bouton « Configuration » puis cliquez sur l'onglet Export et configurez le chemin d'accès. C'est l'emplacement qui sera utilisé pour l'export des données pour l'iPhone.
4. Cliquez sur le bouton Exporter pour iPhone situé en haut à droite de l'écran.
5. Une fois l'export terminé, lancez l'application iTunes sur votre ordinateur. Cliquez sur l'onglet « Apps » situé en haut de l'écran.



6. Utilisez l'ascenseur pour descendre dans la page pour afficher la section "Partage de fichiers" et cliquez sur l'application Zappiti (section Apps). Puis cliquez sur le bouton "Ajouter". Localisez le fichier Zappitidata.dt sur votre ordinateur et validez votre choix en cliquant sur OUVRIIR.



7. Sur votre iPhone / iPad, lancez l'application Zappiti. Une fenêtre d'avertissement apparaîtra à l'écran. Validez en cliquant sur "YES" (ou "OUI").



8. Patientez jusqu'à ce que la synchronisation soit totalement terminée.

9. Déconnectez votre iPhone. Dans le cas d'une utilisation avec un lecteur multimédia, allumez votre lecteur multimédia Dune HD ou Zappiti Player.

10. Sur l'iPhone, lancez l'application Zappiti. Si un message d'erreur apparaît, quittez l'application et relancez-la. Sur la page d'accueil de l'application, cliquez sur le bouton "Configuration" situé en haut à droite. Puis, entrez l'adresse IP de votre lecteur multimédia ou de votre PC (PCHC).



Pour connaître l'adresse IP de votre lecteur multimédia, appuyez sur la touche SETUP de la télécommande, puis cliquez sur le bouton illustré d'un « i ».

Une fois le ou les champs saisis, cliquez sur le bouton « Zappiti » pour revenir au menu principal.

Félicitation ! La configuration est terminée.



Pour lancer la lecture d'un fichier vidéo, placez-vous sur la page de « Détails » (Synopsis) puis cliquez sur le bouton de lecture situé en haut à droite de l'écran. Lorsque la lecture est active, il est possible de piloter la Dune via la télécommande virtuelle qui s'affiche alors à l'écran de l'iPhone.

Tutoriel vidéo pour compresser des fichiers vidéo pour une lecture en local sur iPhone/iPad :

<http://youtu.be/GJJ-v9OLuc>

Note : pendant la lecture, les boutons de 1 à 9 permettent d'accéder à un pourcentage du film. Pour revenir au début du film, pressez la touche « 0 ».

Note 2 : lorsque le lecteur Dune HD ou Zappiti Player est en veille et que l'on lance la lecture via l'application Zappiti sur l'iPhone ou l'iPad, le lecteur multimédia s'allume automatiquement puis lance la lecture du fichier automatiquement.

Note 3 : la lecture des fichiers BD ISO est lancée en mode complet (avec les menus originaux) sur les lecteurs Dune HD Smart, HD Max, HD Duo, BD Prime 3 et HD Base 3. Elle est lancée en mode « BD Lite » en particulier sur les lecteurs Dune HD Lite, Dune HD TV 303D, Dune HD Base 3D, et Zappiti Player.

Note 4 : dans le cas d'une utilisation avec un PC (PCHC), Zappiti Media Center lance la lecture des fichiers multimédia au travers du logiciel MPC Home Cinema. La télécommande virtuelle est paramétrée pour piloter la lecture au travers de MPC Home Cinema.

Pour plus de détails sur la configuration de l'export iTunes, suivez les instructions détaillées dans l'onglet « iPhone » du site officiel Zappiti : <http://www.zappiti.com>.

Vous pouvez aussi regarder notre tutoriel vidéo sur YouTube à l'adresse suivante:

<http://youtu.be/a7vjpWLqs18>



Zappiti sur lecteur multimédia Dune HD ou Zappiti Player

Une fois que l'export des données est terminé, connectez le disque dur contenant vos fichiers au lecteur multimédia (à moins qu'il ne soit déjà connecté ou que vos fichiers multimédia soient dans un dossier réseau).

Si vos fichiers multimédia sont stockés sur un périphérique réseau, nous vous conseillons vivement de créer un raccourci réseau. Pour cela, suivez la procédure suivante :

Raccourcis réseau SMB / NFS sur le Zappiti Player

PRE-REQUIS : Votre serveur (ordinateur en réseau ou serveur NAS) doit être préalablement configuré en SMB ou NFS (activation des services et partage des dossiers).

1. Sur la page d'accueil du lecteur Zappiti Player (onglet sources), passez le curseur sur l'une des icônes présente (surbrillance), puis pressez le bouton "Pop up Menu" de la télécommande.
2. A l'affichage du menu contextuel, choisir "Nouveau dossier réseau".
3. Donnez un nom au raccourci. C'est le nom qui apparaîtra dans le raccourci. On peut choisir le nom que l'on veut.
4. Choisir SMB ou NFS (ce sont 2 protocoles réseaux différents).
5. Entrer l'adresse IP du serveur NAS (ou de l'ordinateur où sont stockés les fichiers)
Note : un serveur NAS est un boîtier contenant des disques durs en réseau.
6. Entrer le nom du dossier partagé (en respectant les minuscules et majuscules). Le nom du dossier peut être différents suivant les NAS. Sur les NAS de la marque QNAP, il peut être QMultimedia mais en fonction des utilisateurs, le dossier dans lequel sont stockés les fichiers peut être différent.
ATTENTION : suivant les NAS, le chemin d'accès peut comporter des "/" ou des "\". Pour connaître la nomenclature exacte, veuillez consulter le manuel utilisateur de votre NAS.
7. Si le réseau est configuré en SMB, entrez votre "Nom d'utilisateur" et votre "Mot de passe" dans les champs dédiés. Dans le cas d'une configuration en NFS, il n'est pas nécessaire d'entrer de "Nom d'utilisateur" et de "Mot de passe".
8. Valider et tester.

Note 1 : les raccourcis réseau sont stockés dans la mémoire interne du lecteur multimédia (et non dans la mémoire System Storage). Ils réapparaîtront automatiquement au démarrage du lecteur sans avoir à les reconfigurer à chaque redémarrage.


Note 2 : si vous créez des "favoris" pointant vers un dossier réseau, il est parfois nécessaire d'accéder au moins une fois au serveur distant via le raccourci réseau pour que le favori fonctionne. Un favori peut être très utile pour créer par exemple un lien d'accès direct vers une catégorie Zappiti. Par exemple "Films d'animations".

Note 3 : Attention! Les noms d'utilisateurs avec des caractères spéciaux peuvent ne pas être acceptés. Pour être certain de ne pas avoir de problème, utilisez de préférence un nom d'utilisateur en minuscule, sans espace ni accent.

Utilisation de Zappiti sur lecteur Multimédia

Sur le lecteur Dune HD ou Zappiti Player, cliquez sur l'icône de votre disque dur (qui peut être local, externe ou réseau selon ce que vous avez précédemment choisi dans le panneau de configuration rapide) ou sur le dossier réseau contenant les fichiers multimédia. Cliquez ensuite sur le dossier intitulé « _Zappiti » précédemment généré par l'export. L'interface Zappiti s'affichera et vous pourrez naviguer dans les jaquettes (voir organigramme).

Pour remonter d'un niveau, utilisez la touche « BACK » de votre télécommande. Lorsque vous êtes sur une page synopsis, il suffit de cliquer sur le bouton « OK » de la télécommande pour lancer le fichier vidéo.



Note : Lors de la navigation dans les jaquettes, les groupes sont symbolisés par une vignette « G ». Les films notés avec 5 étoiles (ou 10/10 avec le thème « Silver ») sont symbolisés par une vignette étoile (favoris) sur les jaquettes.

Fonctionnalités optionnelle


Vu/Non vu


Une fonction expérimentale intitulée « Vu/Non vu » permet de « taguer » vos jaquettes afin de pouvoir savoir quel film a été vu, non vu ou s'il est en cours de lecture. Pour activer cette fonction, il vous suffit de cocher la case dédiée dans l'onglet « Autres » du panneau de configuration Zappiti. Pour assigner un état à un film, il suffit de cliquer à l'aide du bouton droit de votre souris sur une jaquette et de cocher l'option de votre choix.

Bandeaux Blu-ray / DVD / MKV

Afin de pouvoir repérer plus facilement les types de médias dans la liste des jaquettes, il est possible d'afficher un bandeau « Blu-ray », « DVD » ou « MKV » sur les posters. Une autre option permet d'activer / désactiver l'effet « reflet » sur les jaquettes (posters). Pour activer ou désactiver l'une de ces fonctions, cochez la case dédiée à cet effet dans l'onglet « Autres » du panneau de configuration.

Personnalisation de l'interface

Il existe des thèmes graphiques supplémentaires qui permettent de changer l'aspect visuel de l'interface Zappiti. Ces thèmes sont disponibles à la vente dans le « Zappiti Market ». Pour accéder au  Zappiti Market, cliquez sur le bouton illustré d'un panier situé en haut à gauche de l'interface Zappiti Media Center (sur le PC). Il est possible par exemple de télécharger un thème graphique avec un affichage des jaquettes sur 2 lignes ou sur 3 lignes.



Il est également possible de personnaliser manuellement l'interface graphique. Pour personnaliser le fond d'écran général (un rideau rouge par défaut), cliquez sur l'onglet « Autres » dans le panneau de configuration. En face du champ « Fond d'écran », cliquez sur le bouton « Parcourir ». Vous pourrez

alors sélectionner l'image de votre choix. Pour personnaliser les boutons de la page d'accueil, effectuez un clic droit sur l'un des boutons puis un clic gauche sur l'option « Editer ». Vous pourrez ainsi personnaliser le fond du bouton et son état survolé, ainsi que l'icône du bouton.

Vous trouverez de plus amples informations à propos de cette fonction ainsi que des personnalisations de boutons ou de fonds d'écrans réalisés par d'autres utilisateurs à télécharger sur le forum HD LAND à l'adresse suivante :

<http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=67&t=1094>

Il existe aussi des « skins » Zappiti pour personnaliser l'interface des lecteurs Dune HD ou Zappiti Player aux couleurs de Zappiti. Vous pouvez la télécharger plusieurs skins à l'adresse suivante :

<http://www.zappiti.com/FR/zappiti-skin.html>.

Les skins « classic » et « silver » pré-installés dans le Zappiti Player. Il n'est pas nécessaire de les ajouter.

Note : la personnalisation de l'interface pour les anciens lecteurs Dune HD nécessite l'option « System Storage » sur les lecteurs d'ancienne génération. Si vous n'avez pas acheté cette option lors de l'achat de votre lecteur, vous pouvez la commander chez HD LAND. Vous trouverez cette option System Storage dans la catégorie Accessoires du site de vente en ligne :

<http://www.hdland.fr/accessoires/1199-dune-system-storage--mise-a-jour.html>.

En revanche, les nouveaux lecteurs multimédia Dune HD et Zappiti Player n'ont pas nécessairement besoin du System Storage.

Raccourcis Zappiti (utilisateurs de lecteurs multimédia)

Il est possible de créer un raccourci Zappiti dans l'onglet « Favoris » de votre lecteur multimédia Dune HD ou Zappiti Player. Pour se faire, suivez la procédure suivante :

1. Allumez votre lecteur multimédia.
2. A l'aide de la télécommande de votre lecteur multimédia, localisez le dossier « _Zappiti » généré par la fonction d' « Export » Zappiti Media Center puis appuyez sur la touche « **PopUp Menu** » de votre télécommande et sélectionnez l'option « **Ajouter aux favoris** ».

***Astuce :** En plus de l'accès direct à la page de présentation de Zappiti, il est également possible de créer des favoris vers n'importe quelle rubrique Zappiti telles que RECENTS, SERIES TV, ou encore vers n'importe quelle CATEGORIE. Par exemple, pour créer un raccourci vers la catégorie ACTION, lancez Zappiti sur la Dune et naviguez pour vous positionner sur la catégorie ACTION. Puis, à l'aide de la touche « PopUp Menu » de votre télécommande, sélectionnez l'option « Ajouter aux favoris ». Si cette fonction ne marche pas, c'est peut-être que l'option System Storage n'est pas installée. Dans ce cas, veuillez consulter le paragraphe précédent.*

Zappiti au démarrage (Zappiti Player et Dune HD de dernière génération uniquement)

Si vous êtes l'heureux possesseur d'un lecteur Zappiti Player ou d'un lecteur Dune équipé d'une puce de série SMP8672 minimum, vous pouvez profiter de la fonction « Zappiti au démarrage » qui permet

de lancer le système de jaquettes automatiquement au démarrage du lecteur multimédia. Pour cela, suivez la procédure ci-après :

1. Allumez votre lecteur Zappiti Player. Pour plus de précisions à propos de cette opération, veuillez suivre le guide de démarrage rapide fourni avec le lecteur.
2. Localisez le dossier "_Zappiti" généré par la fonction "Export Zappiti Player". Ce dossier est généralement situé sur le disque contenant vos films.
3. Une fois le dossier localisé, mettez-le en surbrillance puis pressez la touche PopUp Menu de la télécommande du Zappiti Player et choisissez l'option "Ajouter aux favoris".
4. Puis, à l'aide de la télécommande, positionnez le curseur sur l'onglet "Favoris". Vous devriez voir apparaître le favori "_Zappiti" précédemment généré.
5. Mettez le favori en surbrillance puis pressez de nouveau la touche PopUp Menu de la télécommande du Zappiti Player. Choisissez cette fois l'option "Lancement au démarrage".

Félicitation! Votre Zappiti Player est maintenant configuré pour lancer le système de jaquettes Zappiti au démarrage du lecteur !

Ralentissements (lecteur multimédia uniquement)

Si vous observez des ralentissements lors de la lecture de films lancés sur votre lecteur multimédia via Zappiti mais que celle-ci est normale en lecture directe sur votre boîtier multimédia, c'est probablement parce que le chemin d'accès a été incorrectement configuré et utilise la fonction serveur réseau de la Dune au lieu de lire les fichiers en local. Pour corriger le problème, modifiez le chemin d'exportation dans le panneau de configuration. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « modifier » situé à droite des dossiers de films/séries TV dans le panneau de configuration. A l'affichage de la fenêtre « Création du chemin d'accès », cliquez sur l'un des 2 premiers boutons en fonction de l'emplacement de vos fichiers vidéo.

Option d'analyse (scan) au démarrage

Par défaut, Zappiti ne scanne pas automatiquement au démarrage (c'était le cas sur les premières versions). Pour forcer le démarrage automatique du scan, cochez l'option dédiée située dans l'onglet « scrapeurs » du panneau de configuration (bouton configurer).

Sauvegarde de la base de données

Les fichiers de la base de données sont stockés par défaut dans le dossier suivant :

« C:/Utilisateurs/Votre_nom_d'utilisateur/AppData/Local/Zappiti »

Attention, le dossier « AppData » est un dossier caché. Nous vous conseillons vivement de sauvegarder régulièrement la base de données sur une clé USB, un disque dur externe ou un disque

optique gravé par sécurité. Vous pourrez ainsi récupérer toutes vos jaquettes en cas de crash disque ou de réinstallation de votre système d'exploitation.

Désinstallation complète de Zappiti

Lors de la désinstallation de Zappiti, la base de données est conservée. Pour supprimer définitivement la base de donnée, il suffit de supprimer le dossier suivant : « C:/Utilisateurs/Votre_nom_d'utilisateur/AppData/Local/Zappiti ». Attention, cette suppression est définitive. Avant d'effectuer cette opération, nous vous conseillons vivement de sauvegarder votre base de données Zappiti.

ATTENTION ! Prenez bien soin de ne pas supprimer le dossier AppData ou Local. Cela pourrait nuire à la stabilité de votre système d'exploitation (votre ordinateur pourrait être endommagé).

Forum utilisateurs

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de Zappiti, veuillez utiliser le forum utilisateur mis à votre disposition à l'adresse suivante : <http://www.zappitiforum.com>

Vous pouvez également utiliser le sous-forum dédié à l'application Zappiti sur le forum HD LAND à l'adresse suivante :

<http://www.hdlandforum.fr/viewforum.php?f=67>

Pour les sujets dédiés au Zappiti Player, veuillez consulter l'adresse suivante :

<http://www.hdlandforum.fr/viewforum.php?f=71>

Vous y trouverez de nombreux tutoriaux et aides techniques.

Suivi de projet et support technique

Pour reporter un problème lors de l'utilisation du logiciel ou proposer une amélioration, veuillez utiliser notre plateforme de suivi à l'adresse suivante : <http://zappiti.ekioo.com/>. Pour déclarer une anomalie, il est nécessaire d'être enregistré. Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien dédié à cet usage situé en haut à droite de la page Internet.

Vous pourrez également suivre sur cette plateforme les évolutions du logiciel ainsi que la planification des améliorations et ajouts de fonctionnalités.



Zappiti Media Center™ est un logiciel gratuit offert et développé par la société Groupe Archisoft.

CREDITS

Chef de Projet : Jacques Bensahkoun / Christophe Cherel (HD LAND)
Graphisme / Ergonomie / Gestion de projet : Christophe Cherel (HD LAND)
Responsable Développement : Damien Hoffschir (HD LAND)
Développement iPhone / iPad : Gregory Mac-Connell
Développement Android : Francesco Bevilacqua (HD LAND)



Zappiti™ tous droits réservés – 2010-2013. Réalisé par [HD LAND](#).
Zappiti™ est une marque déposée. Toute utilisation de photo d'écran ou du logo Zappiti à des fins commerciales est passible de poursuites judiciaires.

